

Ciclo-Start

Fatto il programma? Si parte!!!

Se non già fatto,

- Montare il pezzo con le giuste misure
- Intestare ed azzerare

Quindi...

1. Richiamare il programma da eseguire
2. Evidenziare la prima riga del programma
3. Premere "Elabora da qui"
4. Premere "Simulazione simultanea"
5. Posizionare su "0" (zero) il potenziometro
6. Attivare "rapidi limitati"
7. Premere il tasto verde ...

"Ciclo-start"

Ruotare con cautela il potenziometro controllando a vista il movimento degli assi